

## Melissa op een nieuw werkstation in een netwerk installeren

Het aangelegde netwerk dient een **bedraad** netwerk te zijn. Melissa heeft veel dataverkeer, waardoor een draadloos netwerk over het algemeen niet toereikend is voor de goede werking van Melissa.

- zorg dat op de hoofdcomputer de map c:\Melissa gedeeld is en de gebruikers van de andere computers deze aankunnen spreken.
- neem de cd van Melissa van de versie waarmee op de hoofdcomputer mee wordt gewerkt en voer daarmee op het werkstation een "nieuwe installatie" uit
- men krijgt bij opstarten op dat werkstation nu te zien "Melissa demonstratie versie"
- kies nu Onderhoud | Gegevensmappen
- klik op de knop "wijzigen gegevens" en wijzig het standaard pad ( c:\Melissa\DATA ) in het pad dat verwijst naar de map \Melissa\DATA op de hoofdcomputer
- klik dan op "opslaan gegevens"

Na heropstarten van Melissa op het werkstation moeten de gegevens van de hoofdcomputer beschikbaar zijn. Mocht er een typefout zijn of onvoldoende Windows-rechten , dan verschijnen diverse foutmeldingen, maar kunt u op het scherm Onderhoud | Gegevensmappen eventueel het pad weer aanpassen en alsnog proberen.

Wij raden af om Melissa in de map **\Program Files** te plaatsen.

---